



Справочник параметров XML-файлов

Справочник параметров XML-файлов

Intellect Web Report System

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\Web.config	CamMonitorShift	-5000 - 5000	0	Задаёт смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах: >0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте <0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте
	FaceReplaceCameraIpFrom	IP-адрес	-	Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
	FaceReplaceCameraIpTo	IP-адрес	-	Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне
<Диск с архивом>:\VIDEO\Settings.xml	RotateAngle	0, 90, 180, 270	0	Задаёт угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокамеры (см. Настройка угла поворота видеоизображения), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически. При воспроизведении и экспорте архива в утилите <i>Аххон проигрыватель</i> записанный архив поворачивается на указанный угол.

FACE-Интеллект

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\face_client.run.config	ProblemImages	Путь к папке	None	<p>В значении параметра указывается путь к папке для хранения изображений, которые не были добавлены в базу данных. Указанная папка будет создана автоматически.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Примечание. Если в значении параметра указать %USER%, то изображения, которые не были добавлены в базу данных, будут сохраняться в папке</p> <p style="margin-left: 20px;">c:\Users\%LOGGED_USER%\AppData\Local\AxxonSoft\FaceIntellect\ProblemImages\</p> </div>