



Справочник параметров xml-файлов

# Справочник параметров XML-файлов

## Содержание

- Интеллект базовый
- Intellect Web Report System
- FACE-Интеллект

## Интеллект базовый

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
<Диск с архивом>:\VIDEO\Settings.xml	RotateAngle	0, 90, 180, 270	0		<p>Задаёт угол поворота видеоизображения в архиве. Если угол поворота указан в настройках видеокамеры (см. <a href="#">Настройка угла поворота видеоизображения</a>), то данный параметр в файле Settings.xml устанавливается автоматически.</p> <p>При воспроизведении и экспорте архива в утилите <i>Аххол проигрыватель</i> записанный архив поворачивается на указанный угол.</p>
C:\ProgramData\elasticsearch-2.0.1\config\elasticsearch.yml	http.port	0 - 65536	9200	До Интеллект 4.10.2	Параметр задаёт порт, занимаемый поисковой машиной Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле cam_title.run.config (см. ниже)
C:\ProgramData\elasticsearch-5.2.2\config\elasticsearch.yml				С Интеллект 4.10.3	
<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\cam_title.run.config	ElasticSearchPort	0 - 65536	9200		Параметр задаёт порт, на который ПК <i>Интеллект</i> отправляет данные для поисковой машины Elastic Search. Значение должно совпадать с указанным в файле elasticsearch.yml (см. выше)
<Директория установки ПК Интеллект>\SlaveSettings.xml	DNS	-	-		В данном файле хранятся адреса DNS-серверов, задаваемые при помощи утилиты <i>Расширенная настройка</i> (см. <a href="#">Панель настройки раздела DNS</a> ).

## Intellect Web Report System

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Версия продукта	Описание
----------	------------------	---------------------	-----------------------	-----------------	----------

<Директория установки ПК Интеллект>\Modules\Wt2\Web.con fig	CamMonitorShift	-5000 - 5000	0		<p>Задаёт смещение начала видео при просмотре отчёта в миллисекундах:</p> <p>&gt;0 – видео начнётся позже времени, указанного в отчёте</p> <p>&lt;0 – видео начнётся раньше времени, указанного в отчёте</p>
	FaceReplaceCameraIpFrom	IP-адрес	-	до 3.2	<p>Меняет внутренний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне</p>
	FaceReplaceCameraIpTo	IP-адрес	-	до 3.2	<p>Меняет внешний IP-адрес Сервера, указанный в Архитектуре, при просмотре видео по POS отчётам и отчёту Модуль "Лица" извне</p>
	WorkThroughGateway	true, false	false	начиная с 3.3	<p>Включает получение видео для POS отчётов и отчёта Модуль "Лица" через видеошлюз. Видеошлюз выбирается автоматически.</p>
	PersonNameLength	>=0	-	3.4	<p>По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 1).</p> <p>Необходимо добавить его в секцию &lt;appSettings&gt; в формате:</p> <pre>&lt;add key="PersonNameLength" value="5"/&gt;</pre> <p>Параметр ограничивает выводимое в отчетах УРВ и БП отчество пользователя до количества символов, указанного в параметре value. Пример (если value="5"): Иванов Петр Алекс.</p> <p>Если value="0", ФИО будет отображено полностью, без сокращений. Пример: Иванов Петр Александрович.</p>
PersonNameIncludesId	0, 1	-	3.4	<p>По умолчанию параметр отсутствует в файле (соответствует значению 0).</p> <p>Необходимо добавить его в секцию &lt;appSettings&gt; в формате:</p> <pre>&lt;add key="PersonNameIncludesId" value="1"/&gt;</pre> <p>Параметр позволяет включить отображение идентификатора пользователя в скобках после ФИО в отчетах УРВ и БП.</p> <p>value="1" – после ФИО будет отображен ID пользователя в скобках. Пример: Иванов Петр Александрович (1)</p> <p>value="0" – ID пользователя не отображается.</p>	

## FACE-Интеллект

XML файл	Параметр в файле	Допустимые значения	Значение по умолчанию	Описание
----------	------------------	---------------------	-----------------------	----------

<p>&lt;Директория установки ПК Интеллект&gt;\ Modules\face_client.run.config</p>	<p>ProblemImages</p>	<p>Путь к папке</p>	<p>None</p>	<p>В значении параметра указывается путь к папке для хранения изображений, которые не были добавлены в базу данных. Указанная папка будет создана автоматически.</p> <div data-bbox="1093 204 2083 373" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Примечание.</b>          Если в значении параметра указать %USER%, то изображения, которые не были добавлены в базу данных, будут сохраняться в папке          c:\Users\%LOGGED_USER%\AppData\Local\AxxonSoft\FaceIntellect\ProblemImages\</p> </div>
--------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	---------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------