



Руководство по работе с утилитой Редактор шаблонов

Last update 29/04/2019

Содержание

1	Введение в Руководство по работе с утилитой Редактор шаблонов	3
1.1	Назначение документа.....	3
1.2	Общие сведения об утилите Редактор шаблонов	3
2	Лицензирование утилиты Редактор шаблонов.....	4
3	Запуск и завершение работы утилиты Редактор шаблонов	5
4	Открытие шаблона в утилите Редактор шаблонов	7
5	Сохранение шаблона в утилите Редактор шаблонов.....	10
6	Добавление элемента шаблона	12
7	Копирование и удаление элемента шаблона	13
8	Установка и редактирование размеров шаблона	15
9	Установка рисунка подложки шаблона.....	16
10	Установка звукового оповещения	17
11	Свойства объектов окна редактора шаблонов.....	19
11.1	Редактирование свойств объектов в редакторе шаблона отображения	19
11.2	Свойства объекта Фото пользователя.....	19
11.3	Свойства объекта Текстовое поле.....	20
11.4	Свойства объекта Поле БД.....	21
11.5	Свойства объекта Кнопка.....	23
11.6	Свойства объекта Камера.....	24
11.7	Свойства объекта Линия	25
11.8	Настройка размера объектов в редакторе шаблонов	26
11.9	Настройка расположения объектов в редакторе шаблонов	26

1 Введение в Руководство по работе с утилитой Редактор шаблонов

На странице:

- [Назначение документа](#)
- [Общие сведения об утилите Редактор шаблонов](#)

1.1 Назначение документа

Документ *Руководство по работе с утилитой Редактор шаблонов* является справочно-информационным пособием и предназначен для специалистов по настройке и операторов модулей *Диспетчер событий* и *Бюро пропусков*. Данный модуль входит в состав программного комплекса *ACFA Intellect*.

В данном Руководстве представлены следующие материалы:

1. общие сведения об утилите *Редактор шаблонов*;
2. описание работы с утилитой *Редактор шаблонов*.

1.2 Общие сведения об утилите Редактор шаблонов

Утилита *Редактор шаблонов* предназначена для создания шаблонов, которые используются для следующих целей:

1. Для печати пропуска из модуля *Бюро пропусков* (см. [Руководство по настройке и работе с модулем Бюро пропусков](#)).
2. Для отображения информации о пользователе в окне *Диспетчер событий* (см. [Руководство по настройке и работе с модулем Диспетчер событий](#)).


2 Лицензирование утилиты Редактор шаблонов

Данная утилита не лицензируется.

3 Запуск и завершение работы утилиты Редактор шаблонов


Запуск утилиты *Редактор шаблонов* осуществляется одним из следующих способов:

1. При помощи кнопки **Редактировать шаблон** на панели настройки объекта **Шаблон отображения**, которые создается на базе объекта **Диспетчер событий** (см. Руководство по настройке и работе с программным модулем Диспетчер событий). В случае, если запуск утилиты осуществлен данным способом, возможность сохранения файлов шаблонов в файл заблокирована, и шаблоны сохраняются при помощи объекта **Шаблон отображения**, с панели настройки которого запущена утилита. Также в этом случае недоступна функция открытия файлов шаблонов.




2. При помощи исполняемого файла EditorWpf.exe, расположенного в папке <Директория установки ПК АСФА-Интеллект>\Modules

Общий вид окна утилиты **Редактор шаблонов** представлен на рисунке.



Для завершения работы утилиты *Редактор шаблонов* необходимо нажать на кнопку  или выбрать **Меню** → **Выход**.




4 Открытие шаблона в утилите Редактор шаблонов

Eng


Открыть шаблон в утилите *Редактор шаблонов*, который ранее был сохранен в файл (см. [Сохранение шаблона в утилите Редактор шаблонов](#)), можно двумя способами:

Первый способ:

1. Открыть *Редактор шаблонов* (см. [Запуск и завершение работы утилиты Редактор шаблонов](#)).
2. Выбрать **Меню** → **Открыть шаблон**. В результате откроется диалоговое окно открытия файла.



3. В открывшемся диалоговом окне **Открыть** выбрать ранее сохраненный шаблон (1) и нажать на кнопку **Открыть** (2).




В результате, в окне Редактор шаблонов отобразится данный шаблон.



Второй способ:

1. Открыть папку в ОС Windows, в которой находится сохраненный шаблон.

2. Открыть шаблон двойным щелчком левой кнопки мыши.



В результате, откроется утилита *Редактор шаблонов*, в котором отобразится данный шаблон.



Внимание!

Для работы данного способа необходимо, чтобы файлы с расширением *.axt были ассоциированы с утилитой *Редактор шаблонов EditorWpf.exe*.


Открытие шаблона в утилите *Редактор шаблонов* завершено.

5 Сохранение шаблона в утилите Редактор шаблонов

Eng


Для сохранения шаблона в утилите *Редактор шаблонов* необходимо выполнить следующие действия:

1. Выбрать **Меню** → **Сохранить шаблон** (1), чтобы сохранить новый шаблон в файл или перезаписать текущий, если он был открыт из файла (см. [Открытие шаблона в утилите Редактор шаблонов](#)).
2. Выбрать **Меню** → **Сохранить шаблон как...** (2), чтобы сохранить текущий шаблон в новый файл.



3. После выбора **Сохранить шаблон**, если шаблон не был открыт из файла, или выбора **Сохранить шаблон как**, откроется диалоговое окно сохранения файла, в котором необходимо:
 - выбрать папку сохранения шаблона;
 - указать название шаблона (1);


- нажать на кнопку сохранить (2).



Сохранение шаблона в утилите *Редактор шаблонов* завершено.

6 Добавление элемента шаблона

Для добавления нового элемента в редактор шаблона необходимо кликнуть правой кнопкой мыши в окне редактора и выбрать пункт **Добавить элемент** в контекстном меню.




Доступны следующие элементы по созданию служебных объектов:


- **Текстовое поле** — создает на листе шаблона поле для ввода текстовой информации.
- **Поле БД** — создает на листе шаблона поле, в котором отображается информация о сотруднике, хранящаяся в базе данных Интеллект.
- **Фото пользователя** — создает на листе шаблона поле, для отображения назначенной на сотрудника фотографии.
- **Картинка** — создает на листе шаблона объект, в котором можно задать изображение произвольного размера.
- **Камера** — создает на листе шаблона поле, в котором отображается видеосигнал с подключенной видеокамеры.
- **Кнопка** — создает на листе шаблона кнопку, на которую можно назначить реакцию для управления исполнительными механизмами устройств.
- **Линия** — создает на листе шаблона фигуру в виде линии.

7 Копирование и удаление элемента шаблона


Любой элемент, добавленный в окне редактора шаблона, может быть многократно скопирован. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на добавленный объект и выбрать **Копировать**.



После чего необходимо нажать правой кнопкой мыши в нужном месте экрана и выбрать **Вставить**. Нажав **Вставить** несколько раз подряд вы сможете быстро добавить в шаблон несколько одинаковых объектов.




Доступна также возможность быстрого удаления множественных объектов. Для этого необходимо зажать клавишу **Shift**, нажать на нужные объекты и, не отпуская **Shift**, нажать на правую кнопку мыши и выбрать **Удалить**.




8 Установка и редактирование размеров шаблона

Для установки и редактирования размеров шаблона необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек шаблона отображения, подложку которого требуется отредактировать.
2. Нажать кнопку **Редактировать шаблон**.
3. Кликнуть правой кнопкой мыши в открывшемся окне **Редактор шаблона** из в контекстном меню выбрать пункт **Настройки**.



4. В открывшемся окне в поле **Высота** ввести значение в пикселях, соответствующее высоте шаблона (1).




5. В поле **Цвет фона** выбрать цвет фона шаблона (2).
6. В поле **Ширина** ввести значение в пикселях, соответствующее ширине шаблона (3).

Установка размеров шаблона завершено.


9 Установка рисунка подложки шаблона

Чтобы установить рисунок подложки шаблона необходимо выполнить следующие действия:

1. Перейти на панель настроек шаблона отображения, подложку которого требуется отредактировать.
2. Нажать кнопку **Редактировать шаблон**.
3. Кликнуть правой кнопкой мыши в открывшемся окне **Редактор шаблона** и в контекстном меню выбрать пункт **Рисунок подложки**.



4. В результате откроется стандартное окно выбора файлов, в котором требуется выбрать графический файл, используемый в качестве подложки шаблона отображения.



5. Необходимо выбрать соответствующий файл с расширением .jrg или .png и нажать кнопку **Открыть**. В результате выбранный рисунок отобразится в качестве подложки шаблона отображения.


⚠ Внимание!
Максимальный размер файла фона подложки - 3 Мбайта.

Установка рисунка подложки шаблона завершена.


10 Установка звукового оповещения

Для установки звукового оповещения необходимо выполнить следующие действия:


1. Перейти на панель настроек шаблона отображения, подложку которого требуется отредактировать.
2. Нажать кнопку **Редактировать шаблон**.
3. Кликнуть правой кнопкой мыши в открывшемся окне **Редактор шаблона** и в контекстном меню выбрать пункт **Звуковая поддержка**.




4. В открывшемся окне **AudioSettings** установить звуковые файлы, которые будут воспроизводиться при наступлении события или при истечении времени обработки (настройка срабатывания звуковых оповещений подробно рассмотрена в разделе [Настройка правил отображения](#)).



5. Нажать кнопку **Выбрать** для выбора звукового файла. В результате откроется стандартное окно выбора файлов, в котором требуется выбрать звуковой файл, используемый для оповещения.



6. Выбрать соответствующий файл с расширением .mp3 или .wav и нажать кнопку **Открыть**.



7. Для прослушивания выбранного файла нажать кнопку  .

⚠ Внимание!
Максимальный размер файла звукового оповещения - 1 мегабайт.

Установка звукового оповещения завершена.


ℹ Примечание
Звуковое оповещение будет воспроизводиться на стандартном звуковом устройстве, выбранном в операционной системе. Выведение звука на динамики камер возможно только при помощи скриптов.

11 Свойства объектов окна редактора шаблонов

11.1 Редактирование свойств объектов в редакторе шаблона отображения

Для редактирования свойств объектов необходимо выполнить следующие действия:

1. Открыть шаблон отображения для редактирования (см. раздел Редактирование шаблона).
2. Кликнуть правой кнопкой мыши на объект, свойства которого необходимо отредактировать, и в появившемся списке выбрать значение **Настройки**.




3. В результате выполнения данной операции будет открыто окно свойств данного объекта.

Редактирование свойств объектов завершено.

11.2 Свойства объекта Фото пользователя

Для вызова окна свойств объекта **Фото пользователя** необходимо выполнить действия, описанные в разделе [Редактирование свойств объектов в редакторе шаблона отображения](#).

В результате будет открыто окно **Свойства**.



Для редактирования свойств объекта **Фото пользователя** необходимо выполнить следующие действия:

1. Из раскрывающегося списка **Направление** выбрать направление размещения изображения в окне объекта **Фото пользователя**.
 - a. *UpOnly* – увеличивает изображение только если оно меньше, чем окно объекта **Фото пользователя**.
 - b. *DownOnly* – уменьшает изображение только если оно больше, чем окно объекта **Фото пользователя**.
 - c. *Both* – изображение растягивается до заполнения всего окна в соответствии со свойством **Тип**.
2. Из раскрывающегося списка **Тип** выбрать способ размещения изображения в окне объекта **Фото пользователя**:
 - a. *None* – размер изображения остается неизменным;
 - b. *Fill* – размер изображения изменяется для заполнения всего окна объекта **Фото пользователя**;
 - c. *Uniform* – размер изображения меняется в соответствии с размером окна объекта, но исходные пропорции сохраняются.
 - d. *UniForm ToFill* – размер изображения меняется для заполнения всего окна объекта, исходные пропорции сохраняются. Если размер изображения больше, чем размер окна объекта, то изображение обрезается в соответствии с размерами окна объекта.


Редактирование свойств объекта **Фото пользователя** завершено.

11.3 Свойства объекта Текстовое поле

Eng

Для вызова окна свойств объекта **Текстовое поле** необходимо выполнить действия, описанные в разделе [Редактирование свойств объектов в редакторе шаблона отображения](#).

В результате будет открыто окно **Свойства**.



Для редактирования свойств объекта **Текстовое поле** необходимо выполнить следующие действия:

1. Из раскрывающегося списка **Вертикальное** выбрать способ выравнивания текста по вертикали:
 - a. *Top* – выравнивание содержимого строки по верхнему краю;
 - b. *Center* – выравнивание по центру;
 - c. *Bottom* – выравнивание по нижнему краю;
 - d. *Stretch* – элементы растягиваются, заполняя все пространство по высоте.
2. Из раскрывающегося списка **Горизонтальное** выбрать способ выравнивания текста по горизонтали.
 - a. *Left* – выравнивание содержимого строки левому краю;
 - b. *Right* – выравнивание по правому краю;
 - c. *Center* – выравнивание по центру;
 - d. *Justify* – элементы растягиваются, заполняя все пространство по ширине.

3. В поле **Угол поворота** ввести угол поворота текста по часовой стрелке.
4. В поле **Толщина** ввести значение толщины линии, ограничивающей объект **Текстовое поле**.
5. В поле **Цвет** выбрать цвет линии, ограничивающей объект **Текстовое поле**.
6. В поле **Текст** ввести сообщение, которое будет отображаться в окне объекта **Текстовое поле**.
7. В поле **Цвет заливки** выбрать цвет заливки внутреннего пространства объекта.
8. Установить флажок **Зачеркнутый** для отображения зачеркнутого текста.
9. Из раскрывающегося списка **Имя** выбрать название шрифта текстового сообщения.
10. Из раскрывающегося списка **Интервал** выбрать ширину шрифта текстового сообщения:
 - a. *Condensed* – ширина меньше, чем *SemiCondensed*;
 - b. *Expanded* – ширина больше, чем *SemiExpanded*;
 - c. *ExtraCondensed* – ширина меньше, чем *Condensed*;
 - d. *ExtraExpanded* – ширина больше, чем *Expanded*;
 - e. *Normal* – обычная ширина (по умолчанию)
 - f. *SemiCondensed* – ширина меньше, чем *Normal*;
 - g. *SemiExpanded* – ширина больше, чем *Normal*;
 - h. *UltraCondensed* – наименьшее значение ширины;
 - i. *UltraExpanded* – максимальное значение ширины.
11. Из раскрывающегося списка **Начертание** выбрать способ начертания шрифта текстового сообщения:
 - a. *Black* – сверхжирное начертание;
 - b. *Bold* – жирное начертание;
 - c. *ExtraBlack* – сверхжирное начертание;
 - d. *ExtraBold* – сверхжирное начертание;
 - e. *ExtraLight* – сверхсветлое начертание;
 - f. *Light* – светлое начертание;
 - g. *Medium* – среднее начертание;
 - h. *Normal* – обычное начертание (по умолчанию);
 - i. *SemiBold* – полужирное начертание;
 - j. *Thin* – тонкое начертание.
12. В поле **Размер** ввести значение, соответствующее размеру шрифта текстового сообщения.
13. Из раскрывающегося списка **Стиль** выбрать стиль шрифта текстового сообщения:
 - a. *Italic* – курсив;
 - b. *Normal* – обычный (по умолчанию).
14. Из раскрывающегося списка **Перенос текста** выбрать способ переноса строки в поле:
 - a. *Wrap* – текст будет перенесен на другую строку;
 - b. *NoWrap* – перенос текста на другую строку не будет осуществляться;
 - c. *WrapWithOverflow* – перенос текста будет производиться на другую строку по отдельным словам.
15. В поле **Цвет** выбрать цвет шрифта текстового сообщения.
16. Для подчеркивания текста установить флажок **Подчёркивание**.

Редактирование свойств объекта **Текстовое поле** завершено.

11.4 Свойства объекта Поле БД

Eng

Для вызова окна свойств объекта **Поле БД** необходимо выполнить действия, описанные в разделе [Редактирование свойств объектов в редакторе шаблона отображения](#).

В результате будет открыто окно **Свойства**.

Свойства поля БД ✕

A Z ↓ ✕

Выравнивание

Вертикальное	Stretch	▼
Горизонтальное	Center	▼
Угол поворота	0	

Граница

Толщина	1,1,1,1
Цвет	<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> Black

Основные

Цвет заливки	<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: #c0c0ff; margin-right: 5px;"></div> Thistle
--------------	---

Поле БД

Нестандартное	
Предопределенное	Фамилия ▼

Шрифт

Зачеркнутый	<input type="checkbox"/>
Имя	Segoe UI ▼
Интервал	Normal ▼
Направление текста	Center ▼
Начертание	Normal ▼
Перенос текста	NoWrap ▼
Подчёркивание	<input type="checkbox"/>
Размер	12
Стиль	Normal ▼
Цвет	<div style="display: inline-block; width: 15px; height: 15px; background-color: black; margin-right: 5px;"></div> Black

Свойства объекта **Поле БД** аналогичны свойствам объекта **Текстовое поле**, за исключением параметров **Нестандартное** и **Предопределенное**. Назначение данных параметров описано ниже.


В раскрывающемся списке **Предопределенное** выбирается поле из базы данных, которое будет отображаться в шаблоне. Помимо названий полей базы данных, в данном списке присутствует значение **Нестандартное**. Его следует выбирать в том случае, если шаблон используется для работы с модулем *Диспетчер событий*, и требуется отображать при помощи объекта **Поле БД** не значение из базы данных, а параметр события, на которое настроен *Диспетчер событий*. В поле **Нестандартное** при этом необходимо ввести название параметра события.

Примечание.

Доступные параметры требуемого события можно выяснить при помощи Отладочного окна ПК *Интеллект*, сгенерировав требуемое событие в системе. Работа с данным окном описана в документе *Программный комплекс Интеллект. Руководство по программированию (JScript)*. Наиболее актуальная версия указанного документа доступна в хранилище документации [AxxonSoft documentation repository](#).

Например, для события **Проход** (ACCESS_IN) от объекта **СКУД Считыватель Orion**, входящего в состав модуля интеграции СКУД/ОПС *Болид SDK Orion v.2*, в параметрах card и facility данного события передается и код объекта карты доступа соответственно. Если *Диспетчер событий* настроен на данное событие, можно выводить значения

данных параметров при помощи объекта **Поле БД**. Ниже представлен пример настройки данного объекта для вывода значения параметра card:




Примечание.
См. также [Руководство по настройке и работе с модулем Диспетчер событий](#).

Также существует возможность добавлять в шаблон поля, добавленные пользователем в файле *intellect.ext.dbi*. Для этого нужно в поле **Нестандартное** ввести название соответствующего поля в базе данных. Процедура добавления дополнительных полей в базу данных описана в разделе [Добавление дополнительных параметров пользователя](#).

11.5 Свойства объекта Кнопка

Для вызова окна свойств объекта **Кнопка** необходимо выполнить действия, описанные в разделе [Редактирование свойств объектов в редакторе шаблона отображения](#).

В результате будет открыто окно **Свойства**.



Для редактирования свойств объекта **Кнопка** необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1. В поле **Тип заливки** выбрать тип заливки внутреннего пространства объекта.
2. В поле **Угол градиента** ввести значение, соответствующее углу градиента заливки.
3. В полях **Цвет №1** и **Цвет №2** выбрать цвета градиентной заливки внутреннего пространства объекта.
4. Из раскрывающегося списка **Действие** выбрать действие, которое будет выполняться при нажатии на кнопку.

5. В поле **Текст** ввести сообщение, которое будет отображаться в окне объекта **Кнопка**.


Остальные свойства объекта аналогичны свойствам объекта **Текстовое поле**.

Редактирование свойств объекта **Кнопка** завершено.


11.6 Свойства объекта Камера

Для вызова окна свойств объекта **Камера** необходимо выполнить действия, описанные в разделе [Редактирование свойств объектов в редакторе шаблона отображения](#).

В результате будет открыто окно **Свойства камеры**, в котором необходимо выполнить следующие действия:



1. Из раскрывающегося списка **Камера** (1) выбрать видеокамеру, с которой будет производиться отображение видеосигнала в созданное поле объекта.
2. Из раскрывающегося списка **Номер потока** (2) выбрать необходимый видеопоток.




Примечание

Для включения возможности выбора видеопотока необходимо:

- Настроить 2 потока в веб-интерфейсе камеры.
- Выбрать необходимые потоки в настройках камеры в ПК *Интеллект* (см. [Настройка многопоточного видеосигнала](#)), при этом должно быть включено использование настроек устройства (см. [Настройка приема видеосигналов с IP-устройств](#)).

3. Из раскрывающегося списка **Сжатие** (3) выбрать уровень сжатия кадров видеопотока:



- Поток с камеры** - видео с камеры передается на клиент без каких-либо изменений.
- Кадры без сжатия** - видео с камеры распаковывается и несжатый поток передается на клиент.
- Кадры (сжатие 1)** до **Кадры макс. сжатие** - видео с камеры распаковывается, сжимается в MJPEG или MWavelet и передается на клиент.

Внимание!


Использование механизма сжатия кадров видеопотока дает сильную нагрузку на процессор видеосервера, особенно при использовании нескольких объектов **Диспетчер событий**. Поэтому рекомендуется использовать режим **Поток с камеры** и использовать поток уже более низкого разрешения и качества (настройку выбора потока смотреть далее).

Редактирование свойств объекта **Камера** завершено.

11.7 Свойства объекта Линия

Для вызова окна свойств объекта **Линия** необходимо выполнить действия, описанные в разделе [Редактирование свойств объектов в редакторе шаблона отображения](#).

В результате будет открыто окно **Свойства**.



Для редактирования свойств объекта **Линия** необходимо выполнить следующие действия:

- В поле **Толщина** ввести значение толщины линии.
- В поле **Цвет** выбрать цвет линии.

Редактирование свойств объекта **Линия** завершено.


11.8 Настройка размера объектов в редакторе шаблонов

Eng

Для того, чтобы задать точный размер объекта в редакторе шаблонов, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на соответствующий объект и в появившемся списке выбрать значение **Точный размер**.




В результате будет открыто окно **Настройки размера**, где необходимо указать ширину и высоту элемента в пикселях (1) или миллиметрах (2).



11.9 Настройка расположения объектов в редакторе шаблонов

Для того, чтобы задать точное положение объекта в редакторе шаблонов, необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на соответствующий объект и в появившемся списке выбрать значение **Точное положение**.



В результате будет открыто окно **Настройки положения**, где необходимо указать отступ от верхней и левой границы шаблона в пикселях (1) или миллиметрах (2).

